

Macintosh版

MediaPressJインストール方法

インストール前に確認してください!


動作環境を確認してください

OSのバージョンを確認してください

空きメモリ容量を確認してください

JAVAの実行環境MRJがインストールされているか確認してください

JAVAの実行環境MRJのバージョンを確認してください




押す

インストール手順

注意 インストールは、実行環境 (MRJ) とプログラム本体の2段階があります


実行環境MRJのインストール



押す


プログラム本体 MediaPressJのインストール

MediaPressJ起動手順



押す

起動手順について



押す

動作環境を確認してください


OSのバージョンを確認してください。

MacOS 8.1 以上でご利用できます。

・ご使用のパソコンのOSのバージョンがわからない場合

画面左上のAppleメニューから、「このコンピュータについて」を起動してください

お使いのパソコンのOSのバージョンです。



空きメモリ容量を確認してください

空きメモリは100MB以上 (推奨120MB以上) が必要です。

・ご使用のパソコンのメモリ容量がわからない場合

上記と同様に、「このコンピュータについて」を起動してください。

内蔵メモリの欄に、お使いのパソコンのメモリが表示されます。

また、現在使用しているアプリケーションのメモリ容量が表示されます。

次ページへ



押す


JAVAの実行環境MRJがインストールされているか確認してください

機能拡張フォルダに、MRJLibrariesフォルダが存在する確認してください。

確認方法

お使いのパソコンの起動ディスク



システムフォルダ



このフォルダMRJLibrariesが存在すれば、MRJがインストールされています

存在した場合は

存在しない場合は




MRJのバージョンを確認してください。バージョンが2.1.4以上の場合、正しく動作します。

MRJがインストールされていません。最初にインストールして下さい。

JAVAの実行環境MRJのバージョンを確認してください


MRJLibraries内のMRJLibを選択して、画面左上のファイルメニューから、「このコンピュータについて」を起動してください

MRJLibraries




MRJLibを選択して下さい

画面左上のファイルメニューから、「情報を見る」を起動してください



バージョンを確認して下さい

バージョンがMRJ2.1.4以上の場合、本アプリケーションは正しく動作します。MRJのインストールは必要ありません。ただし、MediaPress CD-ROM のJAVAフォルダに含まれるMRJより、バージョンが低い場合は、再インストールすることをお勧めします



MRJのインストール



押す



MediaPressJのインストール



押す

実行環境の (MRJ) のインストール


1. CD-ROM内の JAVAフォルダを開いてください。 2. 圧縮ファイル『-MRJ2.2.3.smi』アイコンをダブルクリックして下さい。




3. 解凍され、『MRJ install』ディスクイメージが作成されます。



4. 『MRJ install』フォルダを開けて下さい。それに含まれる『MRJ 2.2.3 について』をお読み頂いた上で、インストーラをダブルクリックして下さい。




5. 許諾画面になるので、同意して下さい。



6. 図の画面が出たら、ドライブを押して、起動ディスク (OSが入っているディスク) を選んで下さい。

(注意) インストール先は必ず起動ディスクのハードディスクにして下さい。




7. 起動ディスクを選んだら、インストールを押して下さい。



8. インストール完了後、終了を押して下さい。

MediaPressJインストール方法へ




プログラム本体 MediaPressJ のインストール

1. MediaPressJ installer をダブルクリックして下さい。



2. 「SWITCH DISK」を押して、インストールするディスクを選ぶ（起動ディスクで無くても良い）。

3. 「install」を押してインストールを開始する。



4. 図の画面が出たらインストール終了です。Quitを押して終了して下さい。





MediaPressJ起動方法へ



押す

MPressJ起動方法

1. CD-ROMドライブにメディアプレスのCD-ROMをセットして下さい。
2. インストール先のフォルダ (MediaPressJフォルダ) を開き、**「MediaPressJ」アイコン**をダブルクリックして下さい
3. 「ハードディスクにコピーしますか？」というダイアログが出てくるのでどちらか選択して下さい。



「はい」を選択した場合、
「コピーを終了しました。」という
ダイアログがあるので「OK」を
選択して下さい。

